三、植物对植食动物和病菌的防御

- ▶生物胁迫
- ▶植物防御动物的方法:

物理的: 长刺 化学的: 合成有恶臭或有毒的化学物质

例如,有些植物产生一种异常的氨基酸,即刀豆氨酸,这种氨基酸在结构上 与精氨酸类似,精氨酸是必需的氨基酸。如果动物吃的刀豆氨酸太多,它就 可能鱼目混珠,代替精氨酸而掺入蛋白质中。由于刀豆氨酸与精氨酸的结构 毕竟不同,所以所形成的蛋白质形状不正常,因而其功能也不正常,于是动 物死去。

▶植物防御动物的方法:

物理的: 长刺

化学的: 合成有恶臭或有毒的化学物质

有些植物引诱一种动物来帮助防御食植 动物。如: 当毛毛虫咬食植物时, 其物 理的伤害以及毛毛虫唾液中的一种化学 物质就会引发细胞内的一个信号转导过 程,导致细胞产生一种专一的响应,即 产生一种挥发性物质, 而这种物质会引 诱胡蜂。于是胡蜂将卵产在毛毛虫体内。 胡蜂的幼虫吃尽毛毛虫、将其杀死。





图 19.8 植物引诱一种昆虫帮助杀死另一种食植动物

三、植物对植食动物和病菌的防御


- ▶病原体种类:病毒、细菌、真菌
- ▶植物防御病原体的方法:

阻止或避免侵害——表皮(第一道防线) 对抗入侵的病原体——第二道防线: 受侵害细胞释放杀死微生物 的分子,并向附近的细胞传递化学信号进行类 似的防御。如发生某些化学变化使细胞壁变得 比较坚固,延缓微生物传布。

- > 病原体侵入植物体并在其中生存,但植物仍能存活。
- ➤ 这就是所谓植物对该病原体的抗性。植物有许多抗性基因(R),每种病原体又有一组无毒性基因(Avr),所谓无毒性,即是对寄主危害相对较小。R基因的产物是植物细胞中的一种蛋白质——R蛋白,病原体的Avr基因产物则为——Avr蛋白。
- > R蛋白与Avr蛋白之间能够发生专一的结合,这时植物就不会得病。



植物对无毒性病原体的防御



植物对无毒性病原体的防御

植物细胞的水势

- 一、植物细胞的水势
- 1. 概念: 水势(water potential)指每偏摩尔体积水的化学势差,用 ψ 表示。
- ▶即其他条件(温度、压力、体系组分等)不变时,体系中每增加或减少一摩尔水所引起的自由能改变。
- ▶也可简单表达为特定条件下体系内每摩尔水所具有的自由能。

自由水

距离胶体颗粒较远,可以自由移动的水分。

束缚水

靠近胶粒而被胶粒吸附束缚不易自由流动的水分。

1、自由能

根据热力学原理,系统中物质的总能量可分为束缚能和自由能。

物质能量

束缚能(bound energy): 是不能用于做有用功的能量。

自由能(free energy): 是在恒温、恒 压条件下能够作功的那部分能量。

- ▶ 自由水越多, 水势越高;
- ➢ 溶液越浓,
 水势越低。

水总是水势高处流到水势低处。

2. 水势的大小和单位:

纯水的水势(◊√)最大,为◊√=0,植物细胞的水势都为负值。

水势的单位: 帕 (Pa) 、巴(bar)、大气压(atm)。

1 = 0.987 大气压 = 10^5 帕

3. 植物细胞水势的组分:

$$\psi_{w} = \psi_{s} + \psi_{p}$$

3. 植物细胞水势的组分:

$$\psi_{w} = \psi_{s} + \psi_{p}$$

(1) 溶质势(solute potential):由于溶质颗粒的存在而引起体系水势降低的数值,又称渗透势。总是为负值。用 \(\psi_s\omega\) 表示。

细胞中含有大量溶质,其溶质势为各溶质势的总和,溶质越多,溶质势越小(负的越多越小)。

$$\psi_{s} = -iCRT$$

3. 植物细胞水势的组分:

$$\psi_{w} = \psi_{s} + \psi_{p}$$

(1) 溶质势(solute potential):由于溶质颗粒的存在而引起体系水势降低的数值,又称渗透势。总是为负值。用 \(\psi_s\omega\psi_\pi_k\omega\pi_\).


$$\psi_{s} = -iCRT$$

其中C为溶液中溶质的摩尔浓度,R为气体常数,T为绝对温度(273+摄氏度)。 i 为范特霍夫系数,指由于电解质在水溶液中的解离,以及一些其他偏差,准确计算渗透势需要知道溶质在溶液中的有效浓度。对于非电解质如蔗糖、甘露醇和葡萄糖等,i=1;对于电解质分子,考虑它在水溶液中能解离成几个离子,比如对于NaC1和KC1,i=2;对于Na₂SO₄和CaC1₂,i=3。

3. 植物细胞水势的组分:

$$\psi_{w} = \psi_{s} + \psi_{p}$$

- (2) 压力势(pressure potential): 由于压力的存在而使体系水势改变的数值,用 ψ_n 表示。
- ➤原生质吸水膨胀,对细胞壁产生压力, 而细胞壁对原生质会产生一个反作用力, 这就是细胞的压力势。
- ▶细胞压力势一般为正值,只有在蒸腾过 旺时为负值。



4. 细胞吸水过程中水势组分

环境状况	体积	细胞状态	$\psi_{ m p}$	$\psi_{ m w}$
等渗溶液	V=1	松弛状态,临界质壁分离	$\psi_p = 0$	$\psi_{ m w} = \psi_{ m s}$
低渗溶液	V>1	膨胀状态,细胞吸水	ψ _p 增大	$\psi_{\mathrm{w}} = \psi_{\mathrm{s}} + \psi_{\mathrm{p}}$
纯水中	V最大	饱和状态,充分膨胀	ψ_{p} =- ψ_{s}	$\psi_{\mathrm{w}} = 0$
高渗溶液	V<1	萎蔫状态,失水, 质壁分离	$\psi_{\rm p}$ <0	ψ_{w} 下降

5. 相邻细胞水分移动的规律:

水分总是从水势高的部位向水势低的部位流动。

